

网银控件和证书的安装指南

1. 打开 企业网上银行 Velocity@ocbc 登录界面

网址：<https://cbcn.ocbc.com/corporbank>

建议：将该外网址 加入 IE 的信任站点，并降低安全级别，否则可能需要重复登录。

系统配置要求：

- 操作系统：Windows 7 以上，暂不支持 Mac OS、UNIX 等其他操作系统
- 浏览器：Internet Explorer 8 以上，暂不支持 Firefox、Safari 等其他浏览器

2. 安装 华侨证书管理工具



(1) 下载 最新版本证书管理工具



(2) 保存 安装文件


根据 IE 版本不同及本地安全策略设置不同，可能出现不同的提示框，请点击“保存”按钮，将安装文件保存到本地磁盘，比如“桌面”。

* 注意：如果无法下载，请联系贵公司 IT 管理员获得帮助。




(3) 解压缩

解压缩下载的 Zip 文件后得到 OCBC Certificate Assistant Tool.exe 安装文件




(4) 执行安装程序

执行 OCBC Certificate Assistant Tool.exe 安装文件，如果出现如下安全提示对话框，请点击“运行”。



* 注意：如果无法完成安装，请联系贵公司 IT 管理员获得帮助。



3. 将网银优盾（UKEY）插入电脑的 USB 端口



网银优盾插入 USB 端口后在电脑桌面右下角显示红色“帆船”图标，表示证书工具安装成功。



* 双击该图标可以打开证书工具管理界面，可以查看证书信息、修改 UKEY 密码。

4. 登录并完成证书下载

(1) 登录网银后，在第二个页面自行设置 UKEY 密码

输入用户名、机构识别、密码后点击“登录”按钮后显示“证书下载”页面，在该界面中输入两次完全相同的 **8 位数字** 的 **UKEY 密码** 后点击“确定”按钮。

* 如果是新用户，用户名、机构识别、密码信息请参见密码函。



第二个页面“证书下载”



* 注意：根据本地安全策略设置，如果出现运行加载项的运行提醒，请点击“允许”。

(2) 显示如下证书下载界面，请耐心等待 1~3 分钟



注意：如果中途断电，可能造成 UKEY 损坏，请保持接入外部电源。

1) 先后显示如下两个提示信息后，表示证书下载完成

